

Podpora - Flexim - Chyba #1661

Nezobrazují se sloupce spotřeby v grafu u virtuálního měřidla

2018-01-12 11:21 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2018-01-12
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.5	Strávený čas:	2.00 hodin
Téma:			
Popis Dobrý den, prosím o prověření. Nezobrazují se sloupce spotřeby v grafu u virtuálního měřidla. Když jsem založil nové virtuální měřidlo v instalaci Lovosice/Dům s peč službou 1200 (cirkulace TV), tak tam se sloupce ukazují... S pozdravem Ondřej Brill			

Historie

#1 - 2018-01-12 12:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus

#2 - 2018-01-12 13:05 - Matěj Kraus

Rozdíl mezi funkčním a nefunkčním virtuálním virtuálním měřeným místem je na první pohled ten, že se liší v nastavení "Historie: ukládat":

- nefunkční má nastaveno "ukládat v intervalu",
- zatímco fungující má nastaveno "ukládat při příjmu".

Pravděpodobně to bude tím. Prozkoumám to a pokusím se to opravit.

Zatím můžete zkusit změnit způsob ukládání hodnoty.

#3 - 2018-01-12 15:59 - Matěj Kraus

- Cílová verze nastaven na 3.5

Chybu jsem opravil.

Během dneška verzi nasadím a prověřím, zda to funguje.

Předpokládám, že spotřeba se doplní jako "průměrná" v každém chybějícím úseku. Pokud bude potřeba spotřebu upravit podle skutečnosti, museli bychom ji ještě za celé období přepočítat podle naměřených hodnot (to systém automaticky nedělá).

#4 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Soubory

sloupce.PNG	97.2 KB	2018-01-12	Ondřej Brill
-------------	---------	------------	--------------